

Einstellungen - Garage

Übersicht

Allgemein 1 Allgemein 2 Garage ?

Projekt-Start: mit Code-Eingabe

Standard-Tätigkeit: Arbeit

Bemerkungen Projektzeit:

Standarddarstellung Liste: Gruppirt Mitarbeiter

Mit Internem Projekt:

Trennseite Haupt/Tätigkeit:

Trennseite Tätigkeit/Mitarbeiter:

Abstand Haupteinträge: 60

Abstand Tätigkeiten: 55

Abstand Benutzer: 55

Import-Verzeichnis: D:\Programme\ProTimer\sgpt

Export-Verzeichnis: D:\Programme\ProTimer\ptsg

Log-Verzeichnis: D:\Programme\ProTimer\log

Befehl Hauptscan: PROT

Proj.-Liste nach Abschl. senden:

Mail-Adresse für Proj.-Liste:

Text Auftrag unterbrechen: Auftrag unterbrechen

Text Auftrag abschliessen: Auftragsabschluss

Text Arbeitszeit: Arbeitszeit an-/abwählen

Text Interner Auftrag: Intern

Speichern
Barcode Drucken

In diesem Bereich werden die Einstellungen für ProTimer® Garage vorgenommen.

- Projekt-Start:** Ist dieses Feld aktiviert, muss am Touch-Terminal das Projekt mit der Codeeingabe gestartet werden.
- Standard-Tätigkeit:** Die hier ausgewählte Tätigkeit wird als Standard-Tätigkeit verwendet, wenn nichts anderes ausgewählt wurde.
- Bemerk. Projektzeit:** Ist dieses Feld aktiviert, können in der Projektzeiterfassung dem Zeiteintrag Bemerkungen hinterlegt werden.
- Standarddarstell. Liste:** Bei der Projektausgabe kann die Projektauswertung sortiert und gruppiert werden. Mit diesem Feld kann die Standarddarstellung eingestellt werden, die jedoch bei der Projektauswertung geändert werden kann. Die möglichen Ausgabearten sind:

Datum
Gruppier Mitarbeiter
Gruppier Aktivität (Tätigkeit)

Mit Internem Projekt: Soll auf die Barcode-Liste ein internes Projekt gedruckt werden, so muss dieses Feld aktiviert werden.

Der Zweck eines internen Projektes ist, für Kurzarbeiten, für die kein Auftrag in SwissGarage erstellt wurde, auf ein zentrales Projekt zu stampfen.

Trennseite Haupt/Tät.: Soll eine neue Seite für die Tätigkeiten erstellt werden muss dieses Feld aktiviert sein.

Trennseite Tätigk./Mit.: Soll eine neue Seite für die Mitarbeiter erstellt werden muss dieses Feld aktiviert sein.

Abstand Haupteinträge: Mit diesem Wert werden die Abstände zwischen den Barcodes für die Hauptseite definiert. Ist «Mit Internem Projekt» aktiviert, so ist 60 ein idealer Wert.

Abstand Tätigkeiten: Mit dem Wert von 55 können ca. 5 Tätigkeiten auf eine Seite gedruckt werden.

Abstand Benutzer: Mit dem Wert von 55 können ca. 5 Mitarbeiter auf eine Seite gedruckt werden.

Import-Verzeichnis: Dieses Feld enthält den Pfad, in den SwissGarage die Dateien für die erstellten Aufträge überträgt (Schnittstelle).

Export-Verzeichnis: Dieses Feld enthält den Pfad, in den die Dateien für die Aufträge, die in ProTimer® beendet und an SwissGarage gesendet werden, gespeichert werden (Schnittstelle).

Log-Verzeichnis: Dieses Feld enthält den Pfad, in das die Log-Einträge für die Schnittstelle zwischen ProTimer® und SwissGarage gespeichert werden.

Befehl Hauptscan: Dieses Feld sollte auf «PROT» gesetzt sein.

Prj.-Liste nach Abschl...: Ist dieses Feld aktiviert und im Feld «Mail-Adresse für Proj.-Liste» eine E-Mail-Adresse gesetzt, werden beim Abschluss eines Auftrages in ProTimer® automatisch eine Mail an die entsprechende E-Mail-Adresse gesendet.

Mail-Adresse für Proj.-...: Ist das Feld «Prj.-Liste nach Abschl. Senden» aktiviert und in diesem Feld eine E-Mail-Adresse gesetzt, werden beim Abschluss eines Auftrages in ProTimer® automatisch eine Mail an die entsprechende E-Mail-Adresse gesendet.

Text Auftrag unterbrech.: Auf der Hauptseite sind Kurztexte vorhanden, die den Barcode beschreiben. Um den eigenen Mitarbeitern die Barcode-Verwendung verständlicher zu machen, können eigene Kurztexte erfasst werden.

Mit diesem Text wird der Barcode beschrieben, der für einen Unterbruch aber nicht Abschluss eines Auftrages zuständig ist.

Beispiel:

Der Mitarbeiter muss auf ein Ersatzteil warten und kann nicht weiter an diesem Auftrag arbeiten.

Text Auftrag abschliess.: Die Beschreibung für den Zweck dieses Feld kann unter «Text Auftrag unterbrech.» nachgelesen werden.

Mit diesem Text wird der Barcode beschrieben, der für den Abschluss des Auftrages zuständig ist.

Beispiel:

Der Mitarbeiter hat den Wagen auf den Platz gestellt, damit der Kunde diesen abholen kann. Der Auftrag ist abgeschlossen und wird an Swiss-Garage übertragen.

Text Arbeitszeit: Die Beschreibung für den Zweck dieses Feld kann unter «Text Auftrag unterbrech.» nachgelesen werden.

Mit diesem Text wird der Barcode beschrieben, der für den Start bzw. den Stopp der Arbeitszeit zuständig ist.

Beispiel:

Der Mitarbeiter kommt am Morgen und stempelt ein. Mit dem gleichen Barcode kann er sich am Mittag wieder ausstemplen.

Text Interner Auftrag: Die Beschreibung für den Zweck dieses Feld kann unter «Text Auftrag unterbrech.» nachgelesen werden.

Mit diesem Text wird der Barcode beschrieben, der für den internen Auftrag zuständig ist.

Allgemein

Die Daten müssen auf jeder Seite gespeichert werden, damit diese gültig werden. Es reicht nicht aus, z.B. in «Allgemein 1» und in «Allgemein 2» Daten zu ändern und nur in «Allgemein 2» den «Speicher»-Button zu drücken.